



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УДАЛЕННОМУ РАБОЧЕМУ СТОЛУ

### Оглавление

Минимальные требования к компьютеру.....	2
Подключение .....	2
Создание подключения.....	2
Windows XP .....	2
Windows 7 .....	6
Работа с удаленным рабочим столом .....	9
Справочная информация .....	9

## Минимальные требования к компьютеру

ОС Windows XP Professional, Windows Vista (SP1), Windows 7 (Professional / Enterprise /Ultimate)

Microsoft .NET Framework 3.0 SP1 или выше

Доступ в Интернет с пропускной способностью канала от 128 Кбит/с на 1 пользователя.

## Подключение

Вы можете скачать ярлык для доступа к удаленному рабочему столу или самостоятельно настроить соединение.

Ярлык находится по следующему адресу:

<http://www.zazolin.com/services/service/commercial/remote/sov-t.rdp>


Для демо - доступа используйте логин: test, пароль: 123456

## Создание подключения

### Windows XP

Нажмите кнопку **Пуск - Программы – Стандартные – Связь – Подключение к удаленному рабочему столу**

В диалоговом окне **Подключение к удаленному рабочему столу** нажмите кнопку **Параметры**



В раскрывшемся окне заполните следующие поля:

**Компьютер:** sov-t.ru


**Пользователь:** имя Вашей учетной записи

**Пароль:** пароль к Вашей учетной записи


**Домен:** web-audit

При необходимости установите опцию **Сохранить пароль**.


Далее перейдите на вкладку **Локальные ресурсы**




В новой вкладке проверьте установленную опцию **принтеры**, далее перейдите во вкладку **Дополнительно**




Во вкладке **Дополнительно** проверьте опцию **Восстановить подключение при разрыве**, далее перейдите в **Безопасность**



Во вкладке **Безопасность** выберите опцию **Без проверки подлинности**



Для подключения к удаленному рабочему столу нажмите на кнопку **Подключить**.




При вопросе одоверии подключению выберите опцию **Больше не спрашивать при удаленном подключении к этому компьютеру** и нажмите **Подключить**

Для сохранения настроек вернитесь на вкладку **Общие** и нажмите кнопку **Сохранить как..**

Сохраненный **RDP** файл будет обеспечивать Вам доступ к удаленному рабочему столу.

Нажмите кнопку **Пуск - Все программы – Стандартные – Подключение к удаленному рабочему столу**

В диалоговом окне **Подключение к удаленному рабочему столу** нажмите кнопку **Параметры**




В раскрывшемся окне заполните следующие поля:

**Компьютер:** sov-t.ru


**Пользователь:** web-audit\ имя Вашей учетной записи

Далее перейдите на вкладку **Локальные ресурсы**







В новой вкладке проверьте установленными опции **Принтеры** и **Буфер обмена**, далее перейдите во вкладку **Дополнительно**




Во вкладке **Дополнительно** проверьте опцию **Восстановить подключение при разрыве**, далее перейдите в **Подключения**



Во вкладке **Подключения** выберите опцию **Подключаться без проверки подлинности**



Для подключения к удаленному рабочему столу нажмите на кнопку **Подключить**.



При вопросе о подключении без проверки подлинности выберите опцию **Больше не выводить запрос о подключениях к этому компьютеру** и нажмите **Да**

Для сохранения настроек вернитесь на вкладку **Общие** и нажмите кнопку **Сохранить как..**

Сохраненный **RDP** файл будет обеспечивать Вам доступ к удаленному рабочему столу.



## Работа с удаленным рабочим столом

Для того чтобы начать работу с компьютером, нажмите на кнопку **Пуск**.

В Проводнике Windows вы можете переносить файлы с сервера на локальные диски компьютера, а так же файлы с локальных дисков вашего компьютера на сервер, в соответствии с правами Вашей учетной записи.

При необходимости напечатать документ (текстовый, документ Microsoft Office) воспользуйтесь контекстным меню **Файл**, затем **Печать**. В появившемся окне будет отображен список всех доступных принтеров.

**При тестовом подключении для проверки возможностей работы удаленного рабочего стола отображается только демонстрационная пустая база 1С.**

## Справочная информация

При необходимости консультации со специалистом компании «Современные технологии» вы всегда можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам:

**8 (495) 988 81 35**

**8 (985) 222-52-66**

по электронной почте [support@sov-t.ru](mailto:support@sov-t.ru) или через skype: **sov-t\_support**.